

# Bluetooth 簡単接続 をお約束する SKT330 ドライバソフト

## 評価版のご案内

BW-330BT と Android 端末を Bluetooth SPP 通信で接続してテキスト入力するドライバソフト SKT330 の評価版をお試しいただける準備が整いましたのでお知らせいたします。

本 SKT330 は、ユーティリティとキーボードの二部構成になっていますので必ずペアでご利用ください。 二部構成にすることで、**悩まされてきた Bluetooth 設定操作から完全に解放します。**

アプリケーションから「BarcodeScannerUtility」を起動して「ペアリング」をタップで Bluetooth 設定とペアリングの確定までを自動で行います。

入力の選択で「SKT330」を選択すると接続が確立してデータ入力が可能になります。 別のソフトキーボードを選択してもペアリングはユーティリティ側で保持しているから安心接続です。

これで Bluetooth 接続のお悩みから解放されます！！

本ドライバソフトは、ピュア・テクノロジーズ株式会社に著作権があります。 ダウンロードサイトは、開発元のピュア・テクノロジーズ株式会社所有のサーバからとなります。

### SKT330 評価版

Android 端末で下記の QR コードをスキャンしてダウンロードサイトへアクセスするか、下記のアドレスを入力してください。

<http://www.pure-tech.jp/scanner/SKT330Demo.apk>



ダウンロード後にインストールを実行してください。

初回、「設定」→「言語と入力設定」→「SKT330」をタップして有効にします。

入力方法の選択で「SKT330」を選択してください。(ペアリング後でも OK)

### ペアリング用ユーティリティ (Android 2.3 以降)

Android 端末で下記の QR コードをスキャンしてダウンロードサイトへアクセスするか、下記のアドレスを入力してください。

<http://www.pure-tech.jp/scanner/BarcodeScannerUtility.apk>



こちらのユーティリティは SKT330 を動作させるために必須となりますので必ず SKT330 と一緒にダウンロードしてください。

ペアリングを行う場合に「アプリケーション」→「BarcodeScannerUtility」で起動します。

手順：

1. ペアリング用ユーティリティを起動
2. BW-330BT をペアリングモードで起動 (電源ボタンの長押し)
3. 「ペアリング」をタップ (PIN コード自動入力)
4. メモ帳などで入力方法を「SKT330」に変更 (接続が完了)
5. スキャンでデータ表示 (各文字間に空白を挿入して最後に **[評価版]** を付加してデータ出力)

Bluetooth 接続に関する作業は、バックグラウンドで行うため、ユーザは Bluetooth 接続に関して操作不要です。